

Outlook Ayarları :

- 1- **Araçlar** (*tools*) menüsünden **Hesaplar**'ı (*accounts*) seçin,
- 2- Açılan internet Hesapları penceresinde, **Mail** seçeneğini tıklayarak **Ekle** (add) seçeneği tıklayın,
- 3- Ekranı gelen penceredeki **İsim** (*display name*) hanesine isminizi yazarak ileri butonunu tıklayın,
- 4- Açılan penceredeki **E-posta** (*email*) hanesine email adresinizi giriniz, bu örnekte webmaster@uted.org kullanılmıştır,
- 5- **Gelen posta sunucum bir** (my incoming mail server is) olarak **POP3** seçin.
- 6- **Gelen** (*POP3*) ve **Giden** (*SMTP*) posta sunucuları hanelerinin her ikisine de **mail.uted.org** yazın,

- 7- **İleri** (next) butonunu tıklayın

Internet Bağlantı Sihirbazı [X]

Internet Mail Oturum Açma [?]

Internet servis sağlayıcınızın verdiği hesap adını ve parolanızı yazın.

Hesap adı:

Parola:

Parolayı anımsa

Internet servis sağlayıcınız, posta hesabınıza erişmeniz için Güvenli Parola Doğrulaması (SPA) kullanmanızı istiyorsa, Güvenli Parola Doğrulaması Kullanarak Oturum Aç onay kutusunu seçin.


Güvenli Parola Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum aç.

< Geri İleri > İptal Yardım

- 8- **Internet mail oturum açma** (*Internet Mail Logon*) penceresinde **Hesap adı** (*account name*) hanesine mail adresinizi yazın,
- 9- **Parola** (*password*) kısmına size verilen şifrenizi yazın. Şifrenizi her mail kontrolünde tekrar yazmamak için **Parolayı anımsa** (*remember my password*) seçeneğini tıklayın,
- 10- **İleri** (*next*) butonunu tıklayarak mail tanımla işlemini tamamlayın,
- 11- **Araçlar** (*tools*) menüsünden **Hesaplar**'ı (*accounts*) seçin, **Posta** (*Mail*) seçeneğinden biraz önce tanımladığınız maili seçerek **Özellikler** (*properties*) tıklayın,
- 12- **Genel** (*general*) seçeneklerini aşağıdaki örneği baz alarak kendi bilgilerinizle düzenleyiniz,

Genel Sunucular Bağlantı Gelişmiş

Posta Hesabı

 Bu sunuculara başvururken kullanmak istediğiniz adı yazın. Örneğin: "Çalışma Dizini" veya "Microsoft Mail Sunucusu".

UTED

Kullanıcı Bilgileri

Adı: Adiniz

Kuruluş: UTED

E-posta adresi: webmaster@uted.org

Yanıt adresi:

Posta alınırken veya eşitlenirken bu hesabı dahil et

Tamam İptal Uygula

- 13- **Sunucular** (*servers*) sekmesini tıklayın,
- 14- Açılan pencerede bilgilerinizi kontrol edin,

Genel Sunucular Bağlantı Gelişmiş

Sunucu Bilgileri

Gelen posta sunucum bir **POP3** sunucusudur.

Gelen posta (POP3): mail.uted.org

Giden posta (SMTP): mail.uted.org

Gelen Posta Sunucusu

Hesap adı: webmaster@uted.org

Parola: xxxxxxxxxx

Parolayı anımsa

Güvenli Parola Doğrulaması'nı kullanarak oturum aç

Giden Posta Sunucusu

Sunucum kimlik doğrulaması gerektiriyor [Ayarlar...](#)

Tamam İptal Uygula

- 15- Kırmızı ile işaretli kutucuğu (*my server requires authentication*) tıklıyarak doldurarak aktif olan **Seçenekler** butonunu tıkayın,
- 16- Ekranı gelen pencerede 2. seçeneği seçerek (*Log on Using*) **hesap adını** (*account name*) ve **parolanızı** (*password*) girin,
- 17- **Parolayı anımsa** (*remember my password*) seçeneğini tıklayın,
- 18- Açılı duran tüm pencerelerinizi **Tamam** (*OK*) butonlarını tıklayarak kapatın, artık mailinizi kullanabilirsiniz.